

Autotrak

Esta aba é exibida apenas para usuários com permissão para configurar conectores.

O conector Autotrak realiza a integração com o rastreador Autotrak, permitindo importar os macros de status dos motoristas e sincronizar a lista de veículos da frota.

Campos de configuração

Campo	O que preencher
URL da API Veículos	Endereço da API Autotrak para consultar a lista de veículos. Fornecido pela Autotrak
URL da API Mensagens dos Veículos	Endereço da API Autotrak para consultar as macros dos veículos. Fornecido pela Autotrak
Conector ativo	Liga ou desliga a integração com a Autotrak

Cabeçalhos de Autenticação (Headers): São dados de segurança usados para permitir a comunicação com a API da Autotrak. Geralmente incluem chaves de acesso (tokens) fornecidas pela própria Autotrak.

Como configurar:

- Clique em Adicionar para criar um novo cabeçalho.
- Informe:
 - Chave (exemplo: Authorization)
 - Valor (exemplo: Bearer abc123...)
- Para remover, clique no ícone de lixeira e confirme.

Observação: Essas informações são fornecidas pela Autotrak. Em caso de dúvida, consulte o suporte técnico.

Macros e Contas

Campo	O que preencher
Macros de Bloqueio	Códigos de macro que indicam que o motorista está bloqueado no Autotrak
Macros de Desbloqueio	Códigos de macro que indicam que o motorista está desbloqueado no Autotrak
Contas (Accounts)	Números de conta na plataforma Autotrak. Uma empresa pode ter mais de uma conta

Testar Conexão: Estão disponíveis dois botões de teste, um para a URL de Veículos e outro para a URL de Mensagens. Ambos funcionam da mesma forma: verificam se a comunicação com a API está correta com base nos dados informados.

Sincronizar Veículos: A lista de veículos é atualizada automaticamente a cada 4 horas. O botão Sincronizar Veículos força a atualização imediata da lista de veículos da frota junto à Autotrak. Após a sincronização, os veículos aparecerão no Relatório de Veículos.

Use essa função sempre que novos veículos forem adicionados ou removidos da frota na Autotrak e a atualização não puder aguardar o próximo ciclo automático.

Reprocessar Macros do Dia: O sistema busca macros automaticamente a cada minuto. O botão Reprocessar Macros do Dia reinicia a busca desde 00:00 do dia atual. O próximo ciclo automático então reprocessará todos os registros do dia. A atualização ocorre em segundo plano. A mensagem de confirmação indica que a solicitação foi aceita, e os dados serão atualizados em alguns minutos.

Relatório de Veículos (atalho): O botão Relatório de Veículos (ícone de caminhão) abre diretamente o relatório de veículos sincronizados da Autotrak em uma nova aba.

Salvando: Após configurar todos os campos, clique em Salvar. Lembre-se de ativar o Conector ativo para que o sistema comece a operar.

Revision #1

Created 2026-05-04 17:43:57 UTC by Vitória

Updated 2026-05-04 17:43:57 UTC by Vitória